## Windows 10 : activer le clavier numérique au démarrage

Si au démarrage de <u>Windows 10</u> le pavé numérique n'est pas activé, et si vous le désirez vous pouvez facilement corriger cela en modifiant le Registre. Dans le cas ou votre mot de passe contient des chiffres et des lettres, cela peut être pratique. Vous ne serez plus obligé de presser la touche Verr Num pour activer le pavé numérique.

Le pavé numérique est le bloc de chiffres situé généralement à droite du clavier. La touche "Ver Num" est sur ce bloc, dans la partie supérieure et sert à activer la saisie de chiffres ou à l'inverse utiliser les flèches du pavé numérique.

Saisissez dans le moteur de recherche Windows
 "Regedit" et cliquez alors sur l'application
 regedit.exe. (ou appuyez sur la touche Windows
 + R ou un clic droit sur l'icône Démarrer et cliquez
 sur Exécuter), saisissez la commande regedit, et
 cliquez sur OK.



3. Double cliquez sur InitialKeyboardIndicators. valeur

la



1	Modification de la chaîne X p
	Nom de la valeur : S
-	InitialKeyboardIndicators
	Données de la valeur :
	2
	OK Annuler

4. Dans le champ Données de la valeur, saisissez 2 pour activer le pavé numérique au démarrage. Cliquez sur le bouton OK.



2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, déroulez alors la clé HKEY\_USERS > DEFAULT > Control Panel > Keyboard.  Déroulez ensuite la clé HKEY\_CURRENT\_USER > Control Panel
 Keyboard puis recommencez l'opération avec la valeur InitialKeyboardIndicators.

>-	Accessibility	^	Nom	Type	Dr
>-	Appearance		ab) (nar défaut)	REG SZ	(1)
5-	Bluetooth		ab contraction	PEC SZ	2
	Colors		ab Kay Mand Datas	DEC SZ	2
	Cursors		ReyboardDelay	REG_SZ	0
>-	Desktop		ab KeyboardSpeed	REG_5Z	31
	don't load				
>-	Infrared				
1	Input Method				
3-	International				
	Keyboard				
	MMCPL				
	Mouse	1000			
3-	Personalization				
5.	PowerCfg				
5.	Quick Actions				
	Sound				
E	nvironment				
>- E	UDC				
1	Instition	~	<		

6. Fermez l'éditeur du registre puis ouvrez la rubrique Options d'alimentation du Panneau de configuration en amenant le curseur de la souris dans la barre des tâches en bas à gauche de l'écran et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature qui s'affiche.





Cliquez sur Options d'alimentation

🕆 🦉 > Panneau d	e configuration > Tous les Panneaux de configura
Page d'accueil du panneau de configuration Demander un mot de passe pour soir de veille <u>Choiri Paction des boutons</u> <u>d'alimentation</u> Créer un mode Falimentation © Choiri quand éteinde l'érran	Choisir ou personnaliser un mode d Un mode de getion de l'alimentation est un er luminosité de l'écran, le mode ville, etc.) qui d nergie, informations sur les modes de getion Modes favoris () Utilisation normale (recommande) Équilibre atomatiquement les performa compatibles.
Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur	<ul> <li>Économie d'énergie</li> <li>Économise l'énergie en réduisant les perf</li> </ul>

paramèti	es de cette page s'appliquent à tous vos modes de g	estion de l'alimentati
Nod	fier des paramètres actuellement non disponibles	
Paramèt	res des boutons d'alimentation et de mise en veille	
0	Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt :	Arrêter
0	Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille :	Veille

boutons d'alimentation.

8. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Choisir l'action des

9. Cliquez sur Modifier les paramètres actuellement non disponibles

10. Décochez alors la case Activer le démarrage rapide

	pas vertoune.
P	aramètres d'arrêt
	🔍 Activer le démarrage rapide (recommandé)
	Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'es pas affecté. <u>En savoir plus</u>
	Veille Afficher dans le menu Alimentation.
	Veille prolongée Afficher dans le menu Alimentation.
	Verrouiller

Enregistrer les modifications	Annuler

11.Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer les modifications.

12. Éteignez puis redémarrez (Non pas la commande Redémarrer) votre ordinateur pour appliquer les modifications. Le clavier numérique est activé